


Anleitung Mailumstellung - Android


1. Bitte melden Sie sich zu allererst beim Ainet Webmail an, bitte geben sie hierzu in einem Browser (Google Chrome, Internet Explorer oder ähnliches) **mail.ainet.at** ein.
2. Es erscheint dann folgende Seite:




3. Bitte geben Sie hier ihre Mailadresse z.B. **m.mustermann@ktvnet.at** und Ihr Passwort ein, dann klicken Sie auf Einloggen.
4. Sie können sich danach gleich wieder ausloggen, hierzu klicken Sie bitte auf das Zahnrad links unten und dann auf Ausloggen, somit ist der erste Schritt erledigt.




- In dieser Anleitung wird als Beispiel ein Samsung Handy hergenommen, es ist bei allen Android Geräten ähnlich.
- Öffnen Sie auf ihrem Smartphone die Einstellungen. Diese finden Sie entweder wenn sie vom oberen Bildschirmrand nach unten ziehen und dann das **Zahnradsymbol** drücken oder wenn Sie die Einstellungen über die **App** öffnen.




- Hier klicken Sie auf **Konten**




8. Hier klicken Sie auf Ihr Mailkonto mit der Endung **@ktvnet.at**




9. Klicken Sie hier auf **Kontoeinstellungen**



10. Klicken Sie auf Ihr Konto mit der Endung **@ktvnet.at**



11. Klicken Sie auf **Einstellungen des Eingangsservers**



12. Hier muss bei Server **mail.ainet.at** hingeschrieben werden, wenn das Konto mit **IMAP** eingerichtet ist muss der **Port 993** lauten, wenn das Konto mit **POP 3** eingerichtet ist muss der **Port 995** lauten, der Sicherheitstyp muss auf **SSL/TLS** stehen, danach klicken Sie auf fertig.

Synchronisierungsopti...

Nutzername

m.mustermann@ktvnet.at

Passwort

.....



Server

mail.ainet.at

Port

993

Sicherheitstyp

SSL/TLS



[ABBRECHEN](#)

[FERTIG](#)

13. Jetzt klicken Sie auf **Einstellungen des Ausgangsservers**

Benachrichtigungseinstellungen

E-Mail-Benachrichtigungen
Bei neuen E-Mails benachrichtigen



Benachrichtigungen verwalten

Servereinstellungen

Einstellungen des Eingangsservers
Nutzername, Passwort und weitere Einstellungen des
Eingangsservers

Einstellungen des Ausgangsservers
Nutzername, Passwort und weitere Einstellungen des
Ausgangsservers



14. Hier muss bei SMTP - Server **smtp.ainet.at** hingeschrieben werden, der **Port muss 587** lauten, der Sicherheitstyp muss auf **STARTTLS** stehen, danach klicken Sie auf fertig.

Synchronisierungsopti...

Anmeldung erforderlich



Nutzername

m.mustermann@ktvnet.at

Passwort

.....



SMTP-Server

smtp.ainet.at

Port

587

Sicherheitstyp

STARTTLS



ABBRECHEN

FERTIG

Die Einrichtung ist nun abgeschlossen!

