


Anleitung Mailumstellung – Win 10 App

1. Bitte melden Sie sich zu allererst beim Ainet Webmail an, bitte geben sie hierzu in einem Browser (Google Chrome, Internet Explorer oder ähnliches) **mail.ainet.at** ein.
2. Es erscheint dann folgende Seite:




The screenshot shows the AINET WebMail login interface. At the top left is the AINET logo with the website address www.ainet.at. The main heading is 'AINET WebMail' followed by the instruction 'Login zu Ihrem AINET E-Mail Konto'. There are two input fields: 'Benutzername' containing 'm.mustermann@ainet.at' and 'Passwort' with masked characters. A red 'Einloggen' button is centered below the fields. At the bottom, there are links for 'Passwort vergessen?' and 'Benutzername vergessen?', and a language dropdown menu set to 'Deutsch'.


3. Bitte geben Sie hier ihre Mailadresse z.B. **m.mustermann@ktvnet.at** und Ihr Passwort ein, dann klicken Sie auf Einloggen.
4. Sie können sich danach gleich wieder ausloggen, hierzu klicken Sie bitte auf das Zahnrad links unten und dann auf Ausloggen, somit ist der erste Schritt erledigt.




5. Öffnen Sie die **Win 10 Mailapp** auf Ihrem PC, dann klicken Sie unten auf das Zahnradsymbol



6. Danach klicken Sie auf **Konten verwalten**



7. Hier wählen Sie Ihr Konto mit der Endung **@ktvnet.at** Adresse aus



8. Hier Klicken Sie **Synchronisierungseinstellungen für Postfach ändern** an



9. Hier klicken Sie auf **Erweiterte Postfacheinstellungen**

Kontoeinstellungen ×

Ainet – Synchronisierungseinstellungen

Wenn Sie einmal zahlreiche E-Mails erhalten oder Ihre E-Mails einige Tage nicht abrufen, werden die Synchronisierungseinstellungen entsprechend geändert, um Daten und Akkuleistung zu sparen.

Derzeit wird synchronisiert: **Bei Eintreffen**

Immer vollständige Nachricht und Internetbilder herunterladen

E-Mail herunterladen von

letzten 3 Monate ▼

Sendet Ihre Nachrichten unter diesem Namen.

Max Mustermann

Synchronisierungsoptionen

E-Mail

Ein

Erweiterte Postfacheinstellungen
[Informationen zum Posteingangs- und Postausgangsserver](#)

Fertig Abbrechen

10. Im letzten Schritt muss bei **Posteingangsserver**, wenn Sie **IMAP** verwenden, **mail.ainet.at:993:1** eingetragen sein, wenn Sie **POP 3** verwenden, muss hier **mail.ainet.at:995:1** eingetragen sein.

Die Häkchen darunter müssen bei jedem Punkt gesetzt sein.

Bei **Postausgangsserver (SMTP)** muss **smtp.ainet.at:587:1** eingetragen sein.

Danach klicken Sie auf fertig und die Einrichtung ist abgeschlossen!

Synchronisierungsoptionen

E-Mail

Ein

Posteingangsserver

Postausgangsserver (SMTP)

Ausgangsserver erfordert Authentifizierung

Denselben Benutzernamen und dasselbe Kennwort zum Senden von E-Mails verwenden

SSL für eingehende E-Mails erforderlich

SSL für ausgehende E-Mails erforderlich

Fertig

Abbrechen