


Hinzufügen eines Mailkontos in Windows Live Mail 2012


1. Windows Live Mail öffnen, links oben auf **Datei** dann auf **E-Mail-Konten** klicken



*Kunden mit einer @wlan4u, @waverider.at, @leoben.ainet.at, trofaiach.ainet.at oder andere Domain der Ainet GmbH ersetzen @ainet.at durch Ihre jeweilige Endung (zBsp. max.mustermann@ainet.at -> max.mustermann@leoben.ainet.at)

Hinzufügen eines Mailkontos in Windows Live Mail 2012

2. Hier auf **Hinzufügen** klicken



*Kunden mit einer @wlan4u, @waverider.at, @leoben.ainet.at, trofaiach.ainet.at oder andere Domain der Ainet GmbH ersetzen @ainet.at durch Ihre jeweilige Endung (zBsp. max.mustermann@ainet.at -> max.mustermann@leoben.ainet.at)

Hinzufügen eines Mailkontos in Windows Live Mail 2012

3. E-Mail-Adresse:

Ihre E-Mail-Adresse eintragen

4. Kennwort:

Ihr Kennwort eintragen

5. Anzeigename:

Frei wählbar, wird beim Empfänger Ihrer Mails angezeigt

6. Haken setzen bei:

Servereinstellungen manuell konfigurieren

7. Auf **Weiter** klicken

Windows Live Mail

E-Mail-Konten hinzufügen

Melden Sie sich jetzt an, wenn Sie über eine Windows Live ID verfügen. Falls Sie über keine verfügen, können Sie später eine erstellen.
[Bei Windows Live anmelden](#)

3. E-Mail-Adresse:
m.mustermann@ainet.at
[Windows Live-E-Mail-Adresse holen](#)

4. Kennwort:
.....
 Dieses Kennwort speichern

5. Anzeigename für Ihre gesendeten Nachrichten:
Mustermann

6. Servereinstellungen manuell konfigurieren

Die meisten E-Mail-Konten können mit Windows Live Mail verwendet werden, einschließlich
Hotmail
Gmail
und viele weitere.

7. **Weiter**

Abbrechen Weiter

*Kunden mit einer @wlan4u, @waverider.at, @leoben.ainet.at, trofaiach.ainet.at oder andere Domain der Ainet GmbH ersetzen @ainet.at durch Ihre jeweilige Endung (zBsp. max.mustermann@ainet.at -> max.mustermann@leoben.ainet.at)

Hinzufügen eines Mailkontos in Windows Live Mail 2012

8. Informationen zu Posteingangsserver:

Servertyp: **POP**

Serveradresse: **mail.ainet.at**

Port: **110**

Authentifizierung mit: **Klartext**

Anmeldebenutzername:

Ihre vollständige E-Mail-Adresse

9. Informationen zum Postausgangsserver:

Serveradresse: **smtp.ainet.at**

Port: **25**

Keinen Haken setzen bei:

Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)

Erfordert eine Authentifizierung

10. Auf **Weiter** klicken

8.

Windows Live Mail

Servereinstellungen konfigurieren

Wenden Sie sich an Ihren ISP oder Netzwerkadministrator, wenn Sie die Einstellungen Ihres E-Mail-Servers nicht kennen.

Informationen zum Posteingangsserver

Servertyp:
POP

Serveradresse: mail.ainet.at Port: 110

Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)

Authentifizierung mit:
Klartext

Anmeldebenutzername:
m.mustermann@ainet.at

Informationen zum Postausgangsserver

Serveradresse: smtp.ainet.at Port: 25

Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)

Erfordert eine Authentifizierung

9.


10.

Abbrechen Zurück Weiter

*Kunden mit einer @wlan4u, @waverider.at, @leoben.ainet.at, trofaiach.ainet.at oder andere Domain der Ainet GmbH ersetzen @ainet.at durch Ihre jeweilige Endung (zBsp. max.mustermann@ainet.at -> max.mustermann@leoben.ainet.at)

Hinzufügen eines Mailkontos in Windows Live Mail 2012

11. Auf **Fertig** stellen klicken



*Kunden mit einer @wlan4u, @waverider.at, @leoben.ainet.at, trofaiach.ainet.at oder andere Domain der Ainet GmbH ersetzen @ainet.at durch Ihre jeweilige Endung (zBsp. max.mustermann@ainet.at -> max.mustermann@leoben.ainet.at)