


Anleitung Mailumstellung - Outlook

1. Bitte melden Sie sich zu allererst beim Ainet Webmail an, bitte geben sie hierzu in einem Browser (Google Chrome, Internet Explorer oder ähnliches) **mail.ainet.at** ein.
2. Es erscheint dann folgende Seite:




The screenshot shows the AINET WebMail login interface. At the top left is the AINET logo with the website address www.ainet.at. Below the logo, the text 'AINET WebMail' is displayed, followed by 'Login zu Ihrem AINET E-Mail Konto'. There are two input fields: 'Benutzername' containing 'm.mustermann@ainet.at' and 'Passwort' with masked characters. A red 'Einloggen' button is positioned below the fields. At the bottom, there are links for 'Passwort vergessen?' and 'Benutzername vergessen?', and a language dropdown menu set to 'Deutsch'.

3. Bitte geben Sie hier ihre Mailadresse z.B. **m.mustermann@ktvnet.at** und Ihr Passwort ein, dann klicken Sie auf Einloggen.
4. Sie können sich danach gleich wieder ausloggen, hierzu klicken Sie bitte auf das Zahnrad links unten und dann auf Ausloggen, somit ist der erste Schritt erledigt.



The screenshot shows the mailbox overview page for the user m.mustermann@ainet.at. At the top, the email address is displayed. Below it is a circular progress indicator showing 2% usage. The text indicates 'Sie nutzen 3.3 MB Ihrer 200.0 MB Mailbox'. There is a menu icon labeled 'Anzeige'. At the bottom, there are two buttons: 'Einstellungen' (with a gear icon) and 'Ausloggen'.

5. Öffnen Sie auf ihrem PC die Systemsteuerungen, diese finden Sie, wenn Sie links unten auf die Lupe zum Suchen drücken oder direkt ins Suchfeld das Wort **Systemsteuerung** eingeben und dann anklicken




6. In den Systemsteuerungen klicken Sie auf das **Symbol-Mail**


Einstellungen des Computers anpassen



7. Dann klicken Sie **E-Mail-Konten...** an



8. Hier wählen Sie Ihr Konto mit der Endung **@ktvnet.at** an und klicken dann auf **Ändern...**



9. In dieser Maske muss bei **Posteingangsserver mail.ainet.at** und bei **Postausgangsserver smtp.ainet.at**, dann klicken Sie auf weiter

Konto ändern

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Benutzerinformationen
Ihr Name: Max Mustermann
E-Mail-Adresse: m.mustermann@ktvnet.at

Serverinformationen
Kontotyp: POP3
Posteingangsserver: mail.ainet.at
Postausgangsserver (SMTP): smtp.ainet.at

Anmeldeinformationen
Benutzername: m.mustermann@ktvnet.at
Kennwort: *****
 Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten
Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen
Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.
Kontoeinstellungen testen ...
 Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen

Weitere Einstellungen

< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

10. Hier muss beim **Reiter Postausgangsserver** das Häkchen bei der Postausgangsserver erfordert... gesetzt sein und ein Punkt bei Gleiche Einstellungen..., danach gehen Sie auf den Reiter **Erweitert**

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein **Postausgangsserver** Erweitert

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Anmelden mit

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden

OK Abbrechen

11. Hier muss bei **Posteingangsserver (POP3) das Port 995** eingetragen sein, wenn hier **IMAP** steht dann muss der **Port 993** eingetragen sein. Bei Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL/TLS) muss ein **Häkchen** gesetzt sein, bei **Postausgangsserver (SMTP)** muss der **Port 587** eingetragen sein und Verbindungstyp **AUTOMATISCH**.

12. **Jetzt klicken Sie auf OK und die Einrichtung ist abgeschlossen!!**

