


Anleitung Mailumstellung - Thunderbird

1. Bitte melden Sie sich zu allererst beim Ainet Webmail an, bitte geben sie hierzu in einem Browser (Google Chrome, Internet Explorer oder ähnliches) **mail.ainet.at** ein.
2. Es erscheint dann folgende Seite:




The screenshot shows the login page for AINET WebMail. At the top left is the logo for @inet with the website address www.ainet.at. The main heading is 'AINET WebMail' followed by the instruction 'Login zu Ihrem AINET E-Mail Konto'. There are two input fields: 'Benutzername' containing 'm.mustermann@ainet.at' and 'Passwort' which is masked with dots. A red 'Einloggen' button is centered below the fields. At the bottom, there are links for 'Passwort vergessen?' and 'Benutzername vergessen?', and a language dropdown menu set to 'Deutsch'.

3. Bitte geben Sie hier ihre Mailadresse z.B. **m.mustermann@ktvnet.at** und Ihr Passwort ein, dann klicken Sie auf Einloggen.
4. Sie können sich danach gleich wieder ausloggen, hierzu klicken Sie bitte auf das Zahnrad links unten und dann auf Ausloggen, somit ist der erste Schritt erledigt.




The screenshot shows the mailbox overview page for the user m.mustermann@ainet.at. At the top, the email address is displayed. Below it is a circular progress indicator showing '2%' usage. Text below the indicator states 'Sie nutzen 3.3 MB Ihrer 200.0 MB Mailbox'. A navigation bar at the bottom contains a gear icon for settings, and buttons for 'Anzeige', 'Einstellungen', and 'Ausloggen'.


5. Öffnen Sie das Programm Thunderbird, im linken oberen Eck klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Mailadresse und dann auf Einstellungen



6. Klicken Sie jetzt auf **Server-Einstellungen**, nun kann bei Servertyp **IMAP oder POP3** stehen, wenn IMAP eingetragen ist muss der **Port 993** vermerkt sein, wenn POP3 eingetragen ist muss der **Port 995** vermerkt sein. Die **Verbindungssicherheit** muss **SSL/TLS** und die **Authentifizierungsmethode** muss **Passwort, normal** sein.



7. Klicken Sie nun auf **Postausgangs-Server (SMTP)**, dann auf Ihre Mailadresse mit der Endung @ktvnet.at, danach auf Bearbeiten



8. Hier muss bei Server **smtp.ainet.at** eingetragen sein mit dem **Port 587**. Verbindungssicherheit muss **STARTTLS** sein und Authentifizierungsmethode **Passwort, normal**, bei Benutzernamen die komplette E-Mailadresse eingetragen sein. **Danach auf OK und die Einrichtung ist abgeschlossen.**

